



Guia de Implantação Bluesoft ERP
Manutenção de Estoque Logístico

Guia de Implantação **MANUTENÇÃO DE ESTOQUE LOGÍSTICO**

O objetivo deste GUIA é auxiliar os profissionais a utilizarem o recurso de **MANUTENÇÃO DE ESTOQUE LOGÍSTICO** do módulo logístico do Sistema Bluesoft ERP, esse tipo de **OPERAÇÃO** tem a finalidade de atualizar e/ou corrigir as quantidades, endereços logísticos e data de validade de um produto para cada local de estoque disponível da loja selecionada.

1. Manutenção de Estoque Logístico

Menu de Acesso (Desktop): Logística → Manutenção de Estoque Logístico

Na tela de Manutenção de Estoque Logístico, o sistema irá apresentar os seguintes filtros:

Loja: Deverá selecionar a loja CD, na qual deseja fazer a manutenção.

Locais de Estoque: Deverá selecionar o Local atual onde a mercadoria está armazenada para realizar a manutenção.


Produto: Buscar o produto para manutenção.

Após preencher os dados, clicar em **BUSCAR**:



Serão apresentados todos os endereços, quantidades e validades da mercadoria armazenada.

Clicando em **MOVIMENTAR**, abrirão os campos para manutenção:



→ Exemplos de uso:

- **Adicionar ou alterar a data de validade para o produto:**

Nesta alteração, mudamos a data de validade do produto e os demais campos (Endereço Logístico e Quantidade) continuam os mesmos:

Loja * LJ-7 - CD BLUESOFT Locais de estoque * ESTOQUE DEPOSITO Produto * ARROZ TESTE 5KG

FEEDBACK AJUDA AÇÕES

MOVIMENTAÇÕES Ocorrências

Local De Estoque	Área	Rua	Coluna	Nível	Sequência	Data De Validade	Quantidade	Ações
ESTOQUE DEPOSITO	1	1	1	1	1	01/10/2018	0	MOVIMENTAR
ESTOQUE DEPOSITO	1	1	1	1	1	01/11/2018	600	x

Nova data de validade.

SALVAR

- **Ajustar quantidades e datas de validade para os locais de estoque disponíveis:**

No exemplo abaixo, movimentamos uma parte das quantidades para outro endereço logístico e adicionamos datas de validade diferentes:

Loja * LJ-7 - CD BLUESOFT Locais de estoque * ESTOQUE DEPOSITO Produto * ARROZ TESTE 5KG

FEEDBACK AJUDA AÇÕES

MOVIMENTAÇÕES Ocorrências

Local De Estoque	Área	Rua	Coluna	Nível	Sequência	Data De Validade	Quantidade	Ações
ESTOQUE DEPOSITO	1	1	1	1	1	01/10/2018	200	MOVIMENTAR
ESTOQUE GALPAO	0	1	0	0	1	01/11/2018	200	x
ESTOQUE GALPAO	0	1	0	0	1	01/09/2018	200	x

Alteração de Endereço Logístico

Divisão de quantidade entre as datas de validade


SALVAR

- **Movimentar quantidades para outro endereço Logístico;**

Na manutenção abaixo, a quantidade total foi dividida entre dois endereços de armazenagem:

300 unidades foram movimentadas para outro Endereço Logístico

Menu de Acesso (Mobile): Logística → Manutenção de Estoque Logístico

No ambiente mobile também é possível realizar as manutenções mencionadas nos tópicos anteriores e possui também a funcionalidade de imprimir capa de paleta, utilizando o ícone  :

Manutenção de Estoque Logístico

Loja: 7 Local de estoque: Todos Nº do Paleta:

GTIN/PLU: 22700 Impressoras:

Buscar

ARROZ TESTE SKG - 22700

Quantidade total 600.0 un.

endereço X à endereço

Escolha um endereço atual para movimentar:

#	Endereço	Qtd.	Emb	Qtd. Total	Nº do Paleta	Dt validade	Local de Estoque
7.201.1.1.1.1.1		600 UN	1	600	<input type="text"/>	01/10/2018	ESTOQUE DEPOSITO

Data de validade: 01/10/2018

Quantidade: 600 Embalagem: 1

Nº do Paleta: 0

Novo endereço:

Criar novos paletes

Salvar

Em todas as operações tanto no modo normal ou mobile, deverá clicar em SALVAR para efetivar as manutenções.

Checklist Implantação

1. Manutenção de Estoque Logístico

Documentações Auxiliares

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-logistica/logistica-manutencao-de-estoque-logistico/11369>

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-logistica/manutencao-de-estoque-logistico-mobile/12299>