



Guia de Implantação Bluesoft ERP
Movimentação de Locais de Estoque CD
COM e SEM Endereçamento Logístico

Guia de Implantação **MOVIMENTAÇÕES DE LOCAIS DE ESTOQUE (CD)**

O objetivo deste GUIA é auxiliar os profissionais a implantarem o módulo de Logística do Sistema Bluesoft ERP, nessa documentação iremos tratar a operação de movimentação entre os locais de estoque existentes no CD.

Aplicação:

Essa operação é utilizada quando se tem a necessidade de trocar o local de armazenagem e o produto se encontra em **locais de estoque** distintos.

Glossário:

Locais de estoque tem a finalidade de identificar áreas em que as lojas e/ou CD armazenam seus produtos, ou seja, podendo setorizar os locais de armazenamento: GAIOLA, BLOCADOS, CÂMARAS FRIA, GALPÃO, PORTA PALETES e etc.

Para realizar a operação siga os procedimentos abaixo:

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (SEM ENDEREÇAMENTO LOGÍSTICO)**1. Movimentação de Locais de Estoque**

Menu de Acesso: Logística → Centro de Distribuição (CD) → Distribuição Forçada por Destinatário

Ao acessar a tela é necessário preencher os filtros conforme solicitado:

Finalidade da Distribuição: Movimentar Locais de Estoque.

Destinatário: Selecionar o CD que realizará essa operação/movimentação.

Local de estoque origem: Local onde a mercadoria está armazenada atualmente.

Local de estoque destino: Local para o qual irá destinar a mercadoria.

Incluir produtos sugeridos para a distribuição: Não.

Distribuição Forçada de CD por Loja

Finalidade da Distribuição	Movimentar Locais de Estoque ▼
Destinatário	LJ-930 - CD BLUESOFT ▼
Local de estoque de origem	PORTA PALETES ▼
Local de estoque de destino	BLOCADOS ▼
Incluir produtos sugeridos para distribuição?	Não ▼

PROSSEGUIR

Após os filtros preenchidos clique em prosseguir.

Para inserir o produto clique ícone , poderá buscar os produtos e preencher a quantidade que deseja fazer a movimentação de local de estoque.

O Sistema não permitirá movimentar o estoque maior do que o disponível.

Movimentação de Locais de Estoque

Loja: Lj-930 - CD BLUESOFT Estoque Origem: PORTA PALETES Estoque Destino: BLOCADOS

Produtos para movimentação 

Produto	Curva ABC	Código	Descrição	Saldo de estoque		Sugestão		Quantidade
				Estoque Destino	Estoque Origem	em paletes	em caixas	a distribuir
C3		689774	ARROZ CD 5KG REGINA		0	18		18

Quantidade para Movimentar 

CANCELAR CRIAR DISTRIBUIÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUES

Preenchida a quantidade, clicar no botão “CRIAR DISTRIBUIÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE” e confirme a reserva.

Atenção 

Confirma a reserva dos produtos selecionados para separação?

2. Geração de Lotes Logísticos

Menu de Acesso: Logística → Geração de Lotes Logísticos

Ao acessar a tela, é necessário preencher os filtros similares à operação de reserva apresentada no tópico anterior, para localizar os produtos que foram reservados para movimentação.

Finalidade Distribuição: Movimentar Locais de Estoques

Loja Destino: Selecionar a loja CD

Local Estoque Origem: O estoque em que a mercadoria se encontra

Local Estoque Destino: O estoque em que deseja incluir a mercadoria

Após editar os filtros, clique em “BUSCAR”, serão listados todos os itens reservados conforme filtros informados.

Home / Logística / Geração de Lotes Logísticos

Geração de lotes logísticos

Finalidade Distribuição: Movimentar Locais de Estoque | Loja Destino: LJ-930 - CD BLUESOFT | Local Estoque Origem: PORTA PALETES | Local Estoque Destino: BLOCADOS

Tipo de Estoque: Item de propriedade da loja e em seu poder | Grupo: TODOS | Subgrupo: TODOS

CD / Operador Logístico: 930 | LJ-930 - CD BLUESOFT

Produto	Quantidade Reservada
Destinatário LJ-930 - CD BLUESOFT	
ARROZ CD 5KG REGINA	18

GERAR LOTES LOGÍSTICOS

Clique “GERAR LOTES LOGÍSTICOS” as mercadorias ficarão disponíveis para Separação.



3. Separação de Lotes Logísticos

a) Cadastro de Separador

O 1º passo da separação de lotes logísticos é selecionar o separador responsável, caso não tenha separador disponível para realizar o cadastro siga o passo abaixo:

Menu de Acesso: Administração → Lojas → Consulta e Pré-Cadastro de Lojas

Home / Administração / Lojas / Consulta e Pré-Cadastro de Lojas


Nome / Razão Social: 930 | CNPJ: | Rede: Todas | Classificação: ...TODAS... | Ramo atividade: Todos | Status: Ativo

INCORPORAR LOJA | PRÉ CADASTRAR LOJA | BUSCAR

Nr.	Nome / Razão Social	Matriz	CNPJ	Insc. Estadual	GLN	Classificação	Ramo Atividade	Regime Trib.	Status	UF	
930	LJ-930 - CD BLUESOFT	LJ-4 - BLUESOFT				Pequena	Varejo	Lucro Real	Ativo	SP	

Buscar a Loja CD que deseja vincular os possíveis Separadores para os lotes, clicar no ícone  para editar, acesse a aba **Loja**, em seguida aba **Usuários**.

Deverá buscar o usuário já cadastrado no sistema e vincular à Loja CD:




Após realizar este vínculo, o usuário poderá ser aplicado como responsável pela Separação do Lote.

b) Definir Separador Responsável

O processo de definir o separador responsável está disponível nos dispositivos mobile e pelo desktop, o processo é igual.

Preencha os filtros conforme necessidade, clique no botão “BUSCAR”, selecione o separador responsável e clique em “SALVAR”.

Menu de Acesso (Desktop): Logística → Separação de Lotes para Distribuição



Menu de Acesso (Mobile): Logística → Separação de Lotes

Separação de Lotes Logísticos 

Data de geração: 09/10/2017

Finalidade: Movimentar Locais de Estoque ▼

Loja: LJ-930 - CD BLUESOFT ▼

Local de Origem: PORTA PALETES ▼

Local de Destino: BLOCADOS ▼

Buscar

Separação de Lotes (bluesoft_paularaquel) 

Lote nº	Hora	Destinatário	Status
83405 Separador: PAULA RAQUEL USR. ▼	10:52:54	LJ-930 - CD BLUESOFT	Cancelar Lote

Salvar

c) Separação

Menu de Acesso (Mobile): Logística → Separação de Lotes

Após definido o separador, localize o lote que irá iniciar a separação, clique sobre o número do lote para acessar os itens a separar.

Separação de Lotes (bluesoft_paularaquel) 

Lote nº	Hora	Destinatário	Status
83405 Separador: PAULA RAQUEL USR. ▼	10:52:54	LJ-930 - CD BLUESOFT	Cancelar Lote

Salvar

Em seguida, serão apresentados os itens para Separação e clicar no item à separar:

← Separação do lote nº 83405 🏠

Produto	Qtd. ped.	Qtd. sep.
ARROZ CD 5KG REGINA	18 UN	0

Clicar no item para fazer a Separação, preenchendo quantidade e código gtin:

← Separação do Lote nº 83405 🏠

GTIN/PLU: 22772
ARROZ CD 5KG REGINA
 Endereço efetivo: 930.481.1.1.1.1.1
 Data de validade: 30/09/17
 Paleta: 928286

Quant. x GTIN

< 18 x 22772 Salvar >

Qtd. pedida: 18 UN

Qtd. separada: 18 UN

Após separar a quantidade desejada para movimentar entre os estoques, é necessário realizar a Conferência dos Lotes.

d) Conferência de Lotes

[Menu de Acesso \(Mobile\)](#): Logística → Conferência de Lotes

Data de Geração: Data em que o lote foi gerado

Finalidade: Movimentar Locais de Estoques

Loja: Seleccionamos a Loja CD

Local de Origem: Estoque atual da mercadoria

Local de Destino: Estoque em que deseja enviar a mercadoria

Conferência de Lotes 🏠

Data de geração: 09/10/2017

Finalidade: Movimentar Locais de Estoque ▼

Loja: LJ-930 - CD BLUESOFT ▼

Local de Origem: PORTA PALETES ▼

Local de Destino: BLOCADOS ▼

Buscar

Em seguida clicamos em .

Na próxima tela serão listados todos os lotes de movimentação de estoque disponível para conferência. Apresentará o número do lote, hora em que foi gerado e o separador responsável.

← Conferência de lotes (bluesoft_paularaquel) 🏠

Lote n°	Hora	Separador
83405	11:07:33	bluesoft_paularaquel

Clicando no número do lote é possível prosseguir para a tela de conferência do lote onde aparecerão as mercadorias que serão movimentadas.

← Conferência do lote n° 83405 🏠

Produto	Qtd. ped.	Qtd. sep.	Qtd. conf.
ARROZ CD 5KG REGINA	18 UN	18	0


Ao clicar em conferir item, deverá informar o código gtin do produto para localizar o produto, preencha a quantidade e salvar.

← Conferência do Lote n° 🏠

GTIN/PLU: **22772**
ARROZ CD 5KG REGINA

Qtd. ped.	Qtd. sep.	Qtd. conf.
18 UN	18 UN	18


Após Salvar, o sistema apresentará uma mensagem de confirmação da quantidade conferida:



Observação:

Caso o processo de separação seja realizada através do ERP (Desktop), a conferência é dispensada, ou seja, o processo de separação e conferência são feitos em uma única operação.

Menu de Acesso (Desktop): Logística → Separação de Lotes para Distribuição



O próximo passo, para finalizar a Movimentação de Locais de Estoque, deverá Faturar o Lote desejado.

4. Faturamento

Menu de Acesso (Desktop): Logística → Faturamento de Lotes

Finalidade: Finalidade do lote, Enviar para a loja ou Movimentar Locais de Estoques

Loja de Destino: Seleccionamos a Loja CD

Local de Estoque Origem: Estoque atual da mercadoria


Local de Estoque Destino: Estoque em que deseja enviar a mercadoria

Tipo de Estoque: Item de propriedade da loja e em seu poder

Lote: Se desejar, poderá filtrar pelo número do Lote


Após preencher devidamente os filtros, clique em “BUSCAR”.

O sistema irá apresentar os lotes e produtos disponíveis para movimentação:



Após selecionar os itens desejados, poderá clicar para **CONFIRMAR MOVIMENTAÇÃO DE LOCAL DE ESTOQUE**.

O sistema apresentará a mensagem para Confirmação:




Clicando em Sim, a Movimentação de Local de Estoque foi concluída.

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (COM ENDEREÇAMENTO LOGÍSTICO)


1. Manutenção de Estoque Logístico

Menu de Acesso (Desktop): Logística → Manutenção de Estoque Logístico

Informe os filtros de loja, local de estoque em que o produto está armazenado e o produto, em seguida clique no botão buscar.



Clique no botão “MOVIMENTAR” e informe o novo local de armazenagem para o produto, data de validade, quantidade à movimentar e save.



Após salvar, a operação de Movimentação foi realizada.

Checklist Implantação CD **SEM** endereçamento logístico

1. Distribuição Forçada por Destinatário
2. Geração de Lotes Logísticos
3. Separação de Lotes Logísticos
4. Conferência de Lotes Logísticos
5. Faturamento de Lotes Logísticos

Checklist Implantação CD **COM** endereçamento logístico

1. Manutenção de Estoque Logístico

Documentações Auxiliares

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulos-estoques-e-nf-e/locais-de-estoque/1340>

<https://ajuda.bluesoft.com.br/sem-categoria/centro-de-distribuicao-cd/1428>

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-logistica/distribuicao-forcada-por-loja-cd/1429>

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-logistica/geracao-de-lotes-logisticos/1328>

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-logistica/separacao-de-lotes-mobile/12375>

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-logistica/separacao-de-lotes-logisticos/1395>

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-logistica/conferencia-de-lotes-mobile/12384>

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-logistica/faturamento-de-lotes/1407>